

# リカバリとバックアップの手順



# リカバリ(復元)と、ディスクイメージのバックアップについて

お手元に届いた弊社パソコンには出荷時のディスクイメージをバックアップした USBリカバリメディアを添付しております。

本手順書では、添付のUSBリカバリメディアの基本操作をご説明させていただきます。  
※詳細な設定や説明については別途Truelmageのマニュアルを御覧ください。


また、このUSBリカバリメディアのバックアップ機能を利用することで、お客様自身でオリジナルのリカバリメディアを作成していただくことも可能です。

# リカバリ(復元)の手順

# リカバリ用アプリの起動




弊社添付のUSBを接続  
※イメージを保存したメディアがある場合はそちらも接続




添付USBの袋に記載の起動キーを  
押しながらPCを起動




表示された画面から弊社添付USB  
を選択 (SanDiskと表示されるもの)



リカバリ用アプリが起動  
※Acronis True Image




リカバリ用アプリ起動中




アプリのホーム画面が表示




# リカバリファイルの選択




「復元」を選択




「ディスクの復元」を選択




「参照」ボタンをクリック



イメージをバックアップしたメディアを選択




イメージをバックアップしたtibファイルを選択




選択した内容に間違いがないことを確認し「次へ」をクリック


# リカバリの設定と実行




「ディスクまたはパーティション全体を復元する」にチェック




復元する項目にチェックを入れる  
※バックアップした内容であることを確認



復元先を選択し「次へ」  
※この画面ではこのPCのSSDを復元先に指定



復元の概要を確認し内容に問題がなければ「実行」をクリック



リカバリが実行される  
※終了後に再起動またはシャットダウンを選択してください

# ディスクイメージのバックアップ

(お客様オリジナルのリカバリメディアの作成方法)



## バックアップとリカバリの流れ

### 【Windowsのセットアップ】

- ・ 弊社よりPCが到着
- ・ Windowsのセットアップ
- ・ お客様のご利用環境の構築
  - ※ご希望のアプリのインストールなど
- ・ 環境構築の完了したPCをシャットダウン

### 【ディスクイメージのバックアップ】

- ・ 弊社より送付されたUSBとディスクイメージを保存したいメディア(USBなど)を接続
- ・ PC起動ボタンを押下し添付USBに記載のBIOS起動キーを連打
- ・ 起動した画面で弊社添付のUSBを選択
- ・ バックアップ用アプリが起動 (Acronis)
- ・ バックアップしたい記憶領域と保存先メディアを指定してバックアップを実施  
(バックアップ手順参照)

### 【バックアップしたイメージでのリカバリ(復元)】

- ・ 弊社USBと復元したいイメージを保存したメディアをPCに接続
- ・ PC起動ボタンを押下し添付USBに記載のBIOS起動キーを連打
- ・ 起動した画面で弊社添付のUSBを選択
- ・ リカバリ用アプリが起動 (Acronis)
- ・ 復元したいイメージを指定してリカバリを実施 (リカバリ手順参)



Windowsのセットアップ


# PC到着からご利用環境構築までの流れ




PCが到着




PC起動



Windowsの設定



ご利用環境構築  
(アプリのインストールなど)



PCシャットダウン




ディスクイメージのバックアップ

# バックアップ用アプリの起動



弊社添付のUSBを接続  
※イメージを保存したメディアがある場合はそちらも接続




添付USBの袋に記載の起動キーを  
押しながらPCを起動




表示された画面から弊社添付USB  
を選択（※USBのメーカーにより  
表示名は変動します）



リカバリ用アプリが起動  
※Acronis True Image




リカバリ用アプリ起動中




アプリのホーム画面が表示




# バックアップ対象の選択




「バックアップ」を選択



「ディスクとパーティションのバックアップ」を選択




バックアップしたいパーティションを選択




お客様の環境で任意のパーティションを選択してください  
※この画面では「ディスク 2」を指定してバックアップを実行


# バックアップ先の選択




「新規バックアップアーカイブを作成する」にチェック




「バックアップ保存先」の参照ボタンをクリック




バックアップの保存先を選択  
※この画面ではリムーバブルディスクを選択



バックアップのファイル名を入力  
※「名前を生成」ボタンでファイル名が自動で入力されます。




保存先を確認し問題なければ「次へ」をクリック




バックアップの概要が表示されるので内容を確認




# バックアップの設定と実行




バックアップの概要の内容に問題なければ「次へ」をクリック




バックアップの種類は「完全」にチェックし「次へ」をクリック




「次へ」で「アーカイブのベリファイ」画面まで進む



「作成後にバックアップアーカイブをベリファイする」にチェックし「次へ」をクリック



「アーカイブのコメント」に任意のコメントを入力し「実行」をクリック



バックアップが開始される  
※終了後に再起動またはシャットダウンを選択してください

